

# 3Dメモ

3Dパース上へメモを描き込んでみましょう。



お施主様との打ち合わせの資料や要望等を直接パースへ書き込んだり、作図時の注意書きを残しておくことができます。

リアルタイムパースとパースカメラでのみ3Dメモが表示されます。  
レンダリング時には表示されません。




## 1 3Dメモ配置

1 リアルタイムパース右上の「3Dメモ」ボタンをクリックします。



2 画面左側の「メモ」をクリックし、分類を選択します。

💡 「メモ」が表示されていない場合は、 をクリックして右にスクロールしましょう。

※メモの分類は後からでも変更する事ができます。

※メモの分類項目は追加・変更できます。  
次のページをご覧ください。




3 メモを入れたい図形の上で、クリックをします。


図形を読み取り自動で文字が表示されます。

4 「3Dメモ作成」をクリックします。

3Dメモ編集画面が表示されます。



4 文字内容、文字サイズなどを変更し、右下の「変更」をクリックします。



メモの配置ができました。

メモの配置が終わったら、「矢印」ボタンに戻しておきましょう。

## 2 メモ編集・削除・分類指定

1 右上の「3Dメモ」ボタンを選択し、配置したメモの上で右クリックします。




メモ編集・・・メモの編集が出来ます。


メモ削除・・・メモを削除します。

メモ分類指定・・・メモの分類を変更できます。

## 3 メモ表示・非表示の切り替え


1 左側のメモ一覧で、チェックON・OFFで表示・非表示を設定できます。






#### 4 メモの分類・初期値変更

左上の ☰ メニュー→「3Dメモ」-「設定」から分類の追加や名称変更・フォントの初期値などを変更できます。



#### 5 メモテキストファイル出力

左上の ☰ メニュー→「3Dメモ」-「テキストファイル出力」からメモの内容をテキストファイルとして出力することができます。



〇〇邸\_3Dメモ.txt

